Konfiguration

Datenbankkonfiguration

Die Datenbankverbindungen werden in der Datei `IBDXConnections5.ini` konfiguriert. Diese Datei befindet sich im selben Verzeichnis wie die EXE-Datei.Welcher Eintrag aus der Datei verwendet wird, wird in der Registry bei der Serverkonfiguration `HKEY_CURRENT_USER\Software\Comitatus Software AG\Travel Master SLK\Version 2\Server\SERVERNAME` unter dem Key `TravelAlias` und `KHKAlias` eingetragen. Die Defaul-Werte für die Aliasnamen sind `travel` und `khk`.

Alias travel

Ist der Verweis auf die Sybase Datenbank mit den TravelMaster SLK Tabellen.

Alias khk

Ist der Verweis auf die MS-SQLServer Datenbank mit den KHK Daten.

Registry Einträge

Das Programm wird über Registry Einträge konfiguriert. Die meisten dieser Einträge werden von der Software verwaltet (wie z.B. die Fensterpositionen). Andere wie die Datenbankserver-Konfiguration kann nur von Hand in die Registry geschrieben werden. Alle Einträge werden entwerden in HKEY_CURRENTUSER oder HKEY_LOCALMACHINE unter dem ROOTKEY `Software\Comitatus Software AG\Travel Master SLK\Version 2`

User /Machine	Registry Key	Registry Value	Beschreibung	Bemerkung
User	ROOTKEY /Server /SERVERNAME	KHKAlias	Alias - Name des ODBC-Eintrages - für die zu verwendende KHK Datenbank	Es können mehrere Server konfiguriert werden, die dann beim Login in einer Combo-Box zur Auswahl angezeigt werden. Für jeden Server wird eine TravelMaster- und eine KHK-Datenbank als Alias im Connections-File festgelegt.
		KHKLogin		Muss angegeben werden
		KHKPassword		Muss angegeben werden.
		TravelAlias		
		TravelLogin		Wenn leer, wird der Wert abgefragt.
		TravelPassword		Wenn leer, wird der Wert abgefragt.
Machine /User	ROOTKEY	BDEAlias	Name des Datenbank-Alias für Datenbankverbindung, wenn kein Server konfiguriert wurde.	Default: lernidee Die KHK Datenbank muss ODBC_KHK heißen.
User	ROOTKEY /FENSTERNAME	div	Konfiguration des jeweiligen Fensters	